

アプリケーション、ドライバーのインストール手順 (ダウンロード用)

なんでも IR2専用のアプリケーションソフト「なんでも IR センター2」のインストールと、なんでもIR2(本機)をパソコンでご利用いただくための「USBドライバー」のインストール作業を行います。

ダウンロードページから、指定のインストールプログラムをダウンロードして、インストールしてください。

※ご注意

以下の作業が完了するまで、なんでも IR2(本機)をパソコンに接続(USB ケーブルでの接続)を行わないようにしてください。

◆重要:旧バージョンのIRセンターがインストール済みの場合

旧バージョンの I Rセンターがインストール済みの場合には、トラブルが発生した場合に備えて、インストール中に、旧バージョンの I Rセンターのファイルをバックアップします。

このバックアップは数分かかる場合がありますのでご注意ください。

バックアップファイルは「ダウンロード」フォルダに作成されますので、正しく動作することを確認するまでは削除しないようお願い致します。

◆なんでも IR センター2、USB ドライバーのインストール

1. インストールプログラムのダウンロードと起動

本機をパソコンに接続する前に、インストールプログラムのダウンロードと、起動を行ってください。そのあとは、2 番の手順移行のとおり、画面が表示されるので画面の指示に従って操作してください。

ダウンロード

下記のページを開いて、インストールプログラムをダウンロードしてください。

<https://ttools.co.jp/product/hand/ircenter/download.html>

ページの説明をよくお読みになり、該当するダウンロードボタンを押して、インストールプログラムをダウンロードしてください。

ダウンロードフォルダ

ダウンロード場所は、通常はダウンロードフォルダに保存されます。

ブラウザのダウンロードフォルダ表示機能で開いてください。なお、Edge、Chrome、Firefox では[Ctrl]+[J] を押すと、ダウンロードフォルダが開きます。



エクスプローラーから、直接ダウンロードフォルダを開くこともできます。


[Ctrl]+[E]を押して、エクスプローラーを起動して、左側の一覧から「ダウンロード」のフォルダを選択してください。

インストールプログラムプログラムの起動

ダウンロードのフォルダに、ダウンロードした、インストールプログラムが保存されています。上記のダウンロードページに記載のあるファイル名を探してそのファイルを開いて、実行してください。


ユーザーアカウント制御の画面

ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、「はい」を選択して起動を許可してください。




2. 「なんでもIRセンター2」アプリケーションインストールの開始

次のような画面が表示されインストールが始まります。「次へ(N)」をクリックしてアプリケーションのインストールを進めます。



3. 使用許諾条件の確認


アプリケーションの使用許諾条件の確認画面です。内容を確認して、了解の上「はい(Y)」をクリックしてください。使用許諾条件に同意できない場合は、「いいえ(N)」をクリックしてインストールをただちに中止してください。



4. インストール先の選択


インストール先フォルダの選択画面になります。そのまま「次へ(N)」をクリックするとインストールが進みます。

(※特別に必要な場合の除き、フォルダの変更はしないでください)



5. インストール開始

インストールが開始すると、「インストールしています」というメッセージが表示されるので完了するまで待ちます。



(※旧バージョンのIRセンターがインストール済みの場合は、バックアップ処理のための画面が表示されます。詳細は次ページを参照してください)


旧バージョンのIRセンターがインストール済みの場合

旧バージョンのIRセンターがインストール済みの場合は、トラブルが発生した場合に備えて、インストール中に、旧バージョンのIRセンターのファイルをバックアップします。

このバックアップは数分かかる場合がありますのでご注意ください。


バックアップファイルは「ダウンロード」フォルダに作成されますので、正しく動作することを確認するまでは削除しないようお願い致します。

バックアップ処理中は、次のような画面が表示されます。お客様の環境によっては、画面表示が崩れて表示される場合もありますが、動作に問題はありません。




6. デバイスドライバーのインストール

インストールが進み、デバイスドライバーのインストールの準備が整うと、次のメッセージが表示されます。確認できたら OK ボタンを選択すると、画面が変わってデバイスドライバーのインストールの画面に進みます。



Windows セキュリティ画面「このデバイス ソフトウェアをインストールしますか？」が表示されることがありますので、その場合は、「インストール」を選択してください。




デバイスドライバーのインストールウィザード完了画面が表示されますので、「完了」をクリックしてください。



7. アプリケーションのインストールの完了

インストールの最後に、完了の画面が表示されたらインストールは完了です。「完了」をクリックして「なんでもIRセンター2」アプリケーションのインストールを終了します。



なお、再起動を求める画面が表示されたら、完了ボタンを選択して、そのままWindowsを再起動してください。




8. 旧IRセンターから新IRセンター2へデータ移行


完了ボタンを押した後に、下記のような「旧IRセンターから新IRセンター2へデータ移行」の画面が表示され場合は、次の手順でデータ移行の上、旧IRセンターを削除してください。

なお、再起動を求める画面で、完了ボタンを押した場合は、Windows 再起動後に、下記のような画面が表示されます。

「IRセンターからIRセンター2への移行処理開始」ボタンを選択してください。




処理が完了すると、「データの移行が終了しました」のメッセージが表示されます。「新しいなんでもIRセンター2を起動する」を選択してなんでもIRセンター2を起動します。




新しいなんでもIRセンター2で、これまで通り利用できることを確認してください。(ホーム画面の上部に「なんでもIRセンター2」の表示があることを確認してください。)



もし、「なんでもセンターが接続されていません」と表示された場合は、OK ボタンを押してから、なんでもIRセンターの本体を接続してください。すでに接続済みの場合は、一旦切断してから再度接続してください。正しく接続されると、右下の「未接続」の表示消えます。




新しいなんでもIRセンター2で、これまで通り利用できることを確認できたら、次に、「古いなんでもIRセンターを削除する」を選択します。



古いなんでも IR センターを削除するときに、エラーが発生する場合は、コントロールパネルからアプリケーションを削除してください。（「コントロールパネルを開く」のボタンを押して、「なんでもIRセンター」を選択してください。）

確認の表示が出ますので、「削除」を選んで、「次へ」を選択します。




削除確認の画面が表示されますので「OK」をクリックします。



共有ファイルの検出画面が表示され、対象ファイルを削除するか聞いてくる場合があります。その場合は、必ず次の通り操作してください。

重要 (※必ず「いいえ」を選択してください)

「次回からこのメッセージを表示しない」を選択してチェックを入れてから、「いいえ」ボタンを選択します。



削除が完了したら「完了」ボタンを選択してください。



これで、古いなんでも IR センターの削除が完了します。

正しくインストールされると、アプリケーションがスタート画面の中の「プログラム」もしくは「すべてのプログラム」の中の「なんでも IR センター2」に、登録されます。

Windows10 のスタートメニューの場合

